


UPDATEANLEITUNG rapidcount X 500


1.

Schließen Sie das Netzkabel an. Lassen Sie das Gerät ausgeschaltet.




2.

Schließen Sie den USB Stick (Vorderseite) am Gerät an.



3.

Schalten Sie nun das Gerät ein.



4.

Das Update startet automatisch.



5.

Sobald das Update durchgeführt wurde, wird die Meldung „Update success“ und „Please restart“ im Display angezeigt.



6.

Schalten Sie das Gerät wieder aus.

7.

Entfernen Sie nun den USB Stick. Ihr Gerät ist nun upgedated.

Nach jedem Update empfehlen wir Ihnen die Durchführung einer Kalibrierung. Das Vorgehen finden Sie in der separaten Kalibrierungsanleitung.